

IP Statico Condiviso in Ingresso

Categoria: IP Statico per Accesso Remoto

Tipo servizio: Istanza VPN

Modalità: Condivisa

Quantità per istanza: 1 IP

Per chi è pensato

Questo servizio è pensato per chi deve **raggiungere da Internet un dispositivo o un impianto locale** (telecamere, NVR/DVR, PLC, NAS, centralini, server, domotica, Raspberry, ecc.) ma **non può contare su un IP pubblico** sulla propria linea, oppure vuole essere libero di cambiare operatore senza necessità di riconfigurazioni.

È la scelta giusta quando:

- hai una linea FWA, Satellitare, con SIM e vuoi raggiungere un dispositivo sulla LAN
- hai **più sedi o clienti** e vuoi una soluzione standard “sempre uguale” da installare e mantenere;
- vuoi un IP “tuo” per accesso remoto senza dover chiedere opzioni speciali al provider;
- ti serve un costo più contenuto rispetto a un IP dedicato, accettando che l’IP sia **condiviso** (con porte assegnate).

In breve: **accesso remoto semplice, controllabile e stabile** per chi deve entrare nei propri sistemi da fuori, e **può mappare qualsiasi porta esterna**.

Caratteristiche principali

- Assegnazione di 1 IP dedicato per un dispositivo (es Router/PC)
- 32 porte esterne casuali da reindirizzare sui propri servizi
- Porte Casuali superiori alla 32000
- Connettività condivisa a 1 Gbps
- Supporto Tecnico via Ticket Email
- Tunnel VPN installabile su Router compatibile

Piani disponibili

Nessun piano disponibile al momento.

Note

- **Come arrivano le connessioni:** le richieste in ingresso vengono ricevute sull'**IP pubblico** del servizio e vengono **inoltrate attraverso la VPN** fino al tuo **router/PC** in sede. In pratica, l'IP pubblico "vive" lato servizio e il traffico viene trasportato in VPN fino alla tua LAN.
- **Compatibilità richiesta:** per funzionare è necessario un **router (o PC)** in grado di stabilire e mantenere una **connessione VPN compatibile** con il servizio. Senza un dispositivo compatibile non è possibile ricevere correttamente le connessioni inoltrate.
- **Uso con PC invece che con router:** se scegli di usare un **PC** al posto del router, è sufficiente installare il **client VPN** (gratuito) disponibile per **Windows, macOS, iOS, Linux e Android**.
- **Assegnazione porte esterne:** le **porte pubbliche (esterne)** vengono **assegnate in modo casuale dal sistema** al momento dell'attivazione del servizio. **Non è possibile modificarle**. Le porte assegnate restano comunque **immutabili per tutta la durata del servizio**.
- **Inoltro verso i dispositivi interni:** le **porte esterne assegnate** possono poi essere **inoltrate sul tuo router** verso le porte reali dei dispositivi/servizi in LAN, ad esempio **HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22), RDP (3389), VNC (5900), RTSP (554)** o altre porte specifiche dei tuoi apparati.

FAQ

Nessuna FAQ disponibile.